



Instalowanie niepodpisanych sterowników w Windows 10 (dla różnych zestawów) Opcja 2. 2.

Użyj opcji uruchamiania systemu Windows 10, aby wyłączyć weryfikację podpisu cyfrowego, przy ponownym uruchomieniu systemu i do następnego ponownego uruchomienia.



1. Przejdź do okna **"Ustawienia"** i wybierz jeden z trzech sposobów:
 - Naciśnij klawisze **Win + I**.
 - Lub kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku zadań (na dole pulpitu) i wybierz **"Opcje"**.
 - Lub kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonę **Centrum powiadomień** w prawym dolnym rogu, a następnie **"Wszystkie opcje"**.
2. W wyświetlonym oknie **"Opcje"** wybierz **"Aktualizacja i bezpieczeństwo"** — **"Przywracanie"**.




Następnie, w sekcji **"Zaawansowane opcje uruchamiania"** kliknij **"Uruchom ponownie teraz"**.




3. Po ponownym uruchomieniu na ekranie pojawi się menu **"Wybierz akcję"**, zawierające dodatkowe opcje. Wybierz **"Rozwiązywanie problemów"** (lub, w zależności od kompilacji Windows **"Diagnostyka"**, lub **"Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania"**).




4. W menu "**Diagnostyka**" wybierz "**Opcje zaawansowane**".




5. W menu "**Ustawienia zaawansowane**" wybierz "**Ustawienia uruchamiania**".



6. W menu "**Ustawienia pobierania**" kliknij "**Uruchom ponownie**" (na dole po prawej).



7. Menu "**Opcje uruchamiania**" pojawi się na komputerze, który został ponownie uruchomiony. Na klawiaturze naciśnij klawisz "**F7**" lub "**7**", aby załadować system Windows 10 z wyłączoną obowiązkową funkcją weryfikacji podpisu sterowników.



8. Po ponownym uruchomieniu systemu można zainstalować niepodpisane sterowniki.
9. Podczas instalacji niepodpisanych sterowników powinno pojawić się ostrzeżenie, w którym należy kliknąć dolną pozycję "Mimo to zainstaluj ten sterownik".

